

M STANDARD パッチワークトート




製図

単位:センチ
 【 】:縫い代
 指示以外の縫い代は1cmつける


前布

- ①13×13
- ④15×16
- ⑤15×24
- ⑧13×27



前布

- ②12×10
- ③7×15
- ⑥4×7
- ⑦10×15



材料





表布

- 茶(①、②):110cm幅×20cm
- グレー(③、④、後ろ布):110cm幅×40cm
- ベージュ(⑤、⑥):110cm幅×20cm
- 黒(⑦、⑧、底布):110cm幅×20cm

裏布(内布、ポケット):110cm幅×80cm

厚手接着芯:100cm幅×80cm

黒テープ32mm幅:160cm




M STANDARD パッチワークトート




1. 前布のパッチワークをする

① 1. 8. 5. 4の布をはぎ合わせてステッチをかける。




② 7→3→6→2の順に三辺の縫い代を折り、①の上に重ねてジグザグミシンでつける。



2. 表袋をつくる


① 前布、底布、後ろ布をはぎ合わせる。縫い代は割り、前布・後ろ布側にステッチをかける。



③ 裏全面に接着芯を貼る。
(図省略)

② はぎ合わせた布を中表に折り合わせ、両脇を縫う。

④ 底布の中心線と脇線を合わせ三角に広げて縫い、底マチを作る。




3. ポケットをつけて、内袋をつくる


① ポケットを中表に折り合わせ、両脇を縫う。




② 表に返し、口を三つ折りにして縫う。



③ 内布にポケットを縫いつける。




④ 内布を中表に折り合わせ、返し口を縫い残して両脇を縫う。



⑤ 表袋と同様に三角に広げて底マチを作る。

4. 表袋と内袋をつける


① 表袋と内袋を中表に合わせて、袋口を縫う。



② 返し口より表に返し、返し口を縫いとじる。

5. 黒テープを縫いつける

① 内袋が表袋より2mm出るように整える。
持ち手 (テープ35cmカット)



② テープを袋口に重ねて縫いつける。同時に持ち手もはさんで縫う。