



## COLLECTION

### 入園入学3点セット

品番:300604



品番:300605






### 材料

表布:110cm幅×1m  
のりなしキルト芯:100cm幅×0.7m  
カラーテープ25mm幅:1.3m  
Dカン25mm幅:1個  
カラーひも約5mm幅:1m  
カシメ9mm:6組


### 裁断図

単位:センチ 【 】:縫い代  
指示以外は縫い代1cmつける。  
キルト芯は表袋の裏面に重ねる。(図省略)




### おけいこバッグ


1. 袋布を中表に合わせ、脇と底を縫う。  
裏袋は返し口を縫い残す。



2. マチを縫う。




3. 表袋と裏袋を中表に合わせ、間に持ち手のテープをはさみ袋口を縫う。



4. 返し口から表に返して、返し口を縫いふさぐ。袋口にステッチをかける。




5. 持ち手の付け根にカシメをつける。




### うわばき入れ


1. 袋布を中表に合わせ、脇と底を縫う。  
裏袋は返し口を縫い残す。



2. マチを縫う。



3. 持ち手とタブを半分に折り、タブにはDカンを通す。



4. 表袋と裏袋を中表に合わせ、間に持ち手とタブをはさみ袋口を縫う。




5. 返し口から表に返して、返し口を縫いふさぐ。袋口にステッチをかける。




### コップ入れ


1. 両脇の縫い代にジグザグミシンをかけ、中表に合わせ、あき止まりまで縫う。




2. マチを縫い、縫い代にジグザグミシンをかける。




6. 持ち手とタブの付け根にカシメをつける。



3. あき部分の縫い代を折り、コの字にステッチかける。



4. 袋口を三つ折り(1cm/2cm)にして縫う。



5. ひも2本を通して結ぶ。(2本目は1本目と反対から通す)

