キャシーマム
リゾートワンピース

品番：300665

材料

表布：約110cm幅×3.3m

裁断図

単位=センチ　【　】=縫い代
♀　=ギャザー止まり
指示以外縫い代は1cmつけて裁断する

前ヨーク　2枚



後ろヨーク　2枚



前・後ろウエスト布　2枚



バイアス布　4枚
【裁ち切り寸法】







1. 前・後ろヨークの肩を縫う

前、後ろヨークの肩を中表に合わせて縫い、縫い代は２枚一緒にジグザグミシンをかけ後ろ側に倒す。

2. 衿ぐりと袖ぐりにバイアス布をつける

① アイロンで四つ折りする。



②ヨークとバイアス布を中表に合わせて縫う。余分な長さのバイアス布はカットする。

③衿ぐりのバイアス布のみ裏側に折り込んでステッチをかける。



3. 前ヨークにギャザーをよせる

縫い代に粗目のミシンを２本かけ、ウエスト布寸法に合うようにギャザーをよせる。

4.ヨークとウエスト布を縫い合わせる

①中央をぴったり突き合わせて縫う。縫い代は２枚一緒にジグザグミシンをかける。



②縫い代をウエスト布側に倒し、ステッチで押さえる。



5. スカートにギャザーをよせる

縫い代に粗目のミシンを２本かけ、ウエスト布寸法に合うようにギャザーをよせる。

6. ウエスト布とスカートを縫い合わせる

ウエスト布とスカートを中表に合わせて縫い、縫い代は２枚一緒にジグザグミシンをかけウエスト布側に倒し、0.2cmステッチをかける。

7. 脇を縫う

前、後ろ身頃の脇を中表に合わせて、袖ぐりバイアス布の端から裾までを縫う。縫い代は２枚一緒にジグザグミシンをかけ、後ろ側に倒す。



8. 袖ぐりを始末する

バイアス布を裏側に折り込んで0.8cmステッチをかける。

9. 裾を縫う

三つ折りにし、ステッチで押さえる。



LECIEN
無断転載禁止